

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ

(см. Раздел III Статьи 19)

Тип станции	Пункт РР	Допустимые формирования	Число* сочетаний	Замечания
Фиксированные станции	19.52	XXA-XXZ XXA2-XXZ9 XXA20-XXZ99 ¹ XXA200-XXZ999	26 208 2 080 20 800	¹ возобновляемый, по возможности (см. п. 19.53 РР)
Сухопутные станции	19.52	XXA-XXZ XXA2-XXZ9 XXA20-XXZ99 ¹ XXA200-XXZ999	26 208 2 080 20 800	
Судовые станции	19.55	XXAA-XXZZ XXAA2-XXZZ9 XL2000-XL9999 XXA2000-XXZ9999	676 5 408 8 000 208 000	L = второй знак – буква
Станции судовых спасательных средств	19.60	P00-P99**	100 на судно	P = позывной сигнал базового судна (см. пп. 19.55–19.56 РР)
		P20-P99***	80 на судно	
Станции EPIRB	19.62	B P BP	Предел отсутствует	B = буква В азбуки Морзе P = позывной сигнал базового судна (см. пп. 19.55–19.56 РР)
Станции воздушных судов	19.58	XXAAA-XXZZZ	17576	
Станции спасательных средств воздушных судов	19.64	P2-P9	8 на воздушное судно	P = полный позывной сигнал базового судна (см. п. 19.58 РР)
Сухопутные подвижные станции	19.66	XL2000-XL9999 XXA2000-XXZ9999 XXAA2000-XXZZ9999	8 000 208 000 5 408 000	L = Первый знак при условии, что он является буквой
Любительские станции	19.68	Y0A-Y9Z	260	Y = Первый знак при условии, что он является буквой В, F, G, I, K, M, N, R или W (см. п. 19.68 РР)
	19.68A	Y0XA-Y9XZ	6 760	
	19.69	Y0XXA-Y9XXZ	175 760	
		Y0XXXA-Y9XXXZ	4 569 760	
19.68.1	XX0A-XX9Z	260		
	XX0XA-XX9XZ	6 760		
	XX0XXA-XX9XXZ	175 760		
	XX0XXXA-XX9XXXZ	4 569 760		
19.68.1	XXX0A-XXX9Z	6 760	Эти возможности формирования действительно только в случае полусерий (когда первые два знака распределяются более чем одному Государству – Члену Союза)	
	XXX0XA-XXX9XZ	175 760		
	XXX0XXA-XXX9XXZ	4 569 760		

Тип станции	Пункт РР	Допустимые формирования	Число* сочетаний	Замечания
Экспериментальные станции	19.68 19.68А	Y2A-Y9Z Y2XA-Y9XZ Y2XXA-Y9XXZ Y2XXXA-Y9XXXZ	208 5 408 140 608 3 655 808	Y = Первый знак при условии, что он является буквой В, F, G, I, K, M, N, R или W (см. п. 19.68 РР)
		XX2A-XX9Z XX2XA-XX9XZ XX2XXA-XX9XXZ XX2XXXA-XX9XXXZ	208 5 408 140 608 3 655 808	
Станции космической службы	19.71	XX00-XX99 XX000-XX999	100 1 000	Если второй знак – цифра
		XX20-XX99 XX200-XX999	80 800	Если второй знак – буква

XX = первые два знака серий распределенных позывных сигналов.

* = реальное число может быть меньше с тем, чтобы соответствовать пп. **19.46–19.48** РР.

** = если последний знак **P** – цифра.

*** = если последний знак **P** – буква.