

МСЭ-R
Сектор радиосвязи МСЭ

**Рекомендация МСЭ-R Р.1407-5
(09/2013)**

**Многолучевое распространение
и параметризация его характеристик**

**Серия Р
Распространение радиоволн**

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

Серии Рекомендаций МСЭ-R

(Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.)

Серия	Название
BO	Спутниковое радиовещание
BR	Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения
BS	Радиовещательная служба (звуковая)
BT	Радиовещательная служба (телевизионная)
F	Фиксированная служба
M	Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы
P	Распространение радиоволн
RA	Радиоастрономия
RS	Системы дистанционного зондирования
S	Фиксированная спутниковая служба
SA	Космические применения и метеорология
SF	Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы
SM	Управление использованием спектра
SNG	Спутниковый сбор новостей
TF	Передача сигналов времени и эталонных частот
V	Словарь и связанные с ним вопросы

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация
Женева, 2015 г.

© ITU 2015

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R Р.1407-5*

Многолучевое распространение и параметризация его характеристик

(Вопрос МСЭ-R 203/3)

(1999-2003-2005-2007-2009-2013)

Сфера применения

В Рекомендации МСЭ-R Р.1407 приводится описание характера многолучевого распространения и определяются надлежащие параметры для статистического описания явлений многолучевого распространения, а также приводятся примеры явлений корреляции между большим числом трасс распространения лучей и способов их расчета.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая

- a) необходимость оценки явлений многолучевого распространения на службы, в которых используются цифровые системы;
- b) целесообразность стандартизации терминологии и выражений, используемых для описания многолучевости,

рекомендует,

- 1 чтобы использовались для унифицированного описания понятий многолучевости термины и определения, содержащиеся в Приложении 1;
- 2 чтобы понятия корреляции в Приложении 2 использовались для анализа последствий с большим количеством входов и выходов (MIMO);
- 3 чтобы при образовании широкополосного канала для оценки характеристик систем связи использовались модели в Приложении 3.

Приложение 1**1 Введение**

В радиосистемах с низкими антеннами, помимо прямых трасс распространения в пределах прямой видимости между передатчиком и приемником, часто возникают многолучевые непрямые трассы, обусловленные отражением от окружающих объектов. Такое многолучевое распространение особенно значительно в городских условиях, где стены зданий и дорожное покрытие обладают высокой отражательной способностью. В результате принимаемый сигнал состоит из нескольких компонентов с разными амплитудами, фазами и направлениями прихода.

Результирующая пространственная изменчивость напряженности поля сигнала может быть представлена в двух следующих режимах:

- a) быстрое замирание, скорость которого меняется на расстоянии порядка длины волны, что обусловлено в первую очередь изменением фазы различных компонентов сигнала;

* 3-я Исследовательская комиссия по радиосвязи в апреле 2015 года внесла в настоящую Рекомендацию редакционные поправки в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1.

- b) медленное замирание, которое меняется на расстояниях большой протяженности, прежде всего за счет изменения уровня потерь из-за затенения окружающими объектами.

Помимо этого, различные компоненты сигнала могут испытывать допплеровский сдвиг частоты различной величины, что обусловлено движением подвижной станции или отражающих объектов, таких как транспортные средства.

Многолучевой канал подвижной связи можно описать с помощью импульсной характеристики, скорость изменения которой зависит от скорости движения подвижной станции и/или рассеивателей. Следовательно, в приемнике должна быть предусмотрена возможность справляться с искажениями, возникающими за счет отраженных сигналов, а также учитывать быстрые изменения характера таких искажений. Подобные характеристики радиоканала подвижной связи описываются с помощью профилей задержки мощности и допплеровскими спектрами, которые можно получить путем измерений зондирования широкополосного канала.

Из-за многолучевого рассеяния амплитуды сигналов, передаваемых на движущиеся транспортные средства и от них в городе или лесной местности, сильно меняются. К обычным явлениям относятся замирания на 30 дБ или более относительно среднего уровня. Мгновенное значение напряженности поля, измеренного на расстояниях порядка нескольких десятков длин волн, приблизительно следует рэлеевскому распределению. Средние значения для распределений на этих небольших секторах сильно меняются в зависимости от географической зоны, высоты, плотности и расположения холмов, деревьев, зданий и других объектов.

С физической точки зрения параметрами многолучевого распространения являются количество лучей, амплитуда, разница в длине трасс (задержка), допплеровский сдвиг и угол прихода. Значения этих параметров могут быть получены из серии комплексных импульсных характеристик на небольших расстояниях или временных интервалах, которые могут использоваться для расчета функции распределения допплеровской задержки описывающей явление многолучевости в трехмерном пространстве – дополнительная задержка, допплеровская частота и плотность мощности. Функция распределения допплеровской задержки определяет линейный трансверсальный фильтр, выходной сигнал которого представляет собой сумму ослабленных, с многочисленными задержками и допплеровским сдвигом реплик входного сигнала. Такое представление удобно при аппаратном моделировании в виде динамического трансверсального фильтра. Функция распределения допплеровской задержки используется для расчета профиля задержки и спектра Допплера, который может быть связан с периодом когерентности канала. Кроме того, применив преобразование Фурье к переменной во времени комплексной импульсной характеристике, можно получить переменную во времени комплексную частотную функцию, амплитуда которой как функция частотных характеристик определяет многолучевую избирательность по частоте, которая связана с шириной полосы корреляции. Изменение во времени этой функции определяет характеристики замирания на конкретной частоте.

Определения параметров канала для небольшого измеряемого сектора (или мелкомасштабных параметров) приведены в пп. 2, 3 и 4. Далее статистические данные о мелкомасштабных параметрах используются для составления кумулятивных функций распределения (CDF). Среднемасштабная функция CDF охватывает отдельный маршрут измерений, имеющий длину порядка от десятков до сотен метров. Совокупность объединенных данных от ряда среднемасштабных маршрутов рассматривается в качестве крупномасштабной или глобальной характеристики, представляющей особенности изучаемой окружающей обстановки, например холмистой местности, города, пригорода, больших помещений внутри зданий, коридоров и т. д.

2 Параметры профилей задержки

2.1 Определения профилей задержки мощности

Соответствующие параметры для статистического описания времени задержки многолучевости могут быть вычислены на основе любого из трех типов профилей задержки мощности; мгновенного профиля задержки мощности; кратковременного профиля задержки мощности или долговременного профиля задержки мощности, которые представляют собой либо усредненные по времени значения,


полученные при использовании стационарного приемника, отображающего происходящие в окружающей среде перемещения, либо усредненные пространственные значения, полученные при использовании приемника, находящегося в движении.

Определения профилей задержки мощности получают как показано на рис. 1.

Мгновенный профиль задержки мощности представляет собой плотность мощности импульсной характеристики в один момент в одной точке.


Кратковременный (мелкомасштабный) профиль задержки мощности получают путем пространственного усреднения мгновенных профилей задержки мощности по нескольким десяткам значений длины волн в пределах диапазона, в котором сохраняются одни и те же компоненты многолучевости, в целях подавления колебаний быстрого замирания. Кроме того, он может быть получен из функции распределения допплеровской задержки, изображенной на рис. 2А, путем суммирования квадратов абсолютных значений по оси допплеровского сдвига частоты, как показано на рис. 2В.

РИСУНОК 1
Определение профилей задержки мощности




Р.1407-01

РИСУНОК 2А
Функция распространения допплеровской задержки



Р.1407-02а

РИСУНОК 2В
Относительная мощность как функция временной характеристики



Р.1407-02б

Долговременный профиль задержки мощности получают путем пространственного усреднения кратковременных профилей задержки мощности приблизительно на одном и том же расстоянии от базовой станции (БС) в целях подавления колебаний, вызванных замиранием.

Долговременные профили задержки мощности с дискретным избыточным временем задержки, нормированные по временному разрешению $1/B$, где B – ширина полосы, определяются как долговременные профили задержки потока мощности вместо постоянных профилей задержки мощности.

С другой стороны, долговременный профиль задержки огибающей представляет собой срединное значение кратковременных профилей задержки мощности приблизительно на одном и том же расстоянии от базовой станции; он отражает форму профиля задержки в рассматриваемой зоне.

2.2 Определения статистических параметров

Ниже приводятся соответствующие параметры для статистического описания явлений многолучевости. *Средняя задержка* – это взвешенное по мощности среднее значение дополнительной задержки, которое определяется первым моментом профиля задержки мощности (квадрат амплитуды импульсной характеристики).

Среднеквадратичный разброс задержки – это взвешенное по мощности стандартное отклонение дополнительных задержек, которые определяются вторым моментом профиля задержки мощности. Этот параметр является мерой изменчивости средней задержки.

Окно задержки – это длина средней части профиля задержки мощности, в которой содержится определенный процент (обычно 90%) общей мощности, передаваемой в соответствии с данной импульсной характеристикой.

Интервал задержки – это часть импульсной характеристики между двумя значениями дополнительной задержки от момента, когда амплитуда этой характеристики первый раз превышает заданный порог, до момента, когда амплитуда в последний раз падает ниже этого порога.

Количество компонентов многолучевости или сигналов представляет собой число пиковых уровней профиля задержки мощности, амплитуда которых находится в пределах А дБ наиболее высокого пикового уровня и превышает значение минимального уровня шума.

Определения статистических параметров приведены со ссылкой на рисунки 3А и 3В. Следует отметить, что на рисунках профили задержки мощности представлены по шкале децибел, в то время как в уравнениях суммирования мощности приводятся линейные единицы мощности.

2.2.1 Общая мощность

Общая мощность, p_m , импульсной характеристики определяется как:

$$P_m = \int_{t_0}^{t_3} p(t) dt, \quad (1)$$

где:

- $p(t)$: плотность мощности импульсной характеристики в линейных единицах мощности;
- t : задержка относительно опорного времени;
- t_0 : момент, когда $p(t)$ в первый раз превышает уровень отсечки;
- t_3 : момент, когда $p(t)$ в последний раз превышает уровень отсечки.

2.2.2 Время средней задержки

Средняя задержка, T_D , определяется первым моментом профиля задержки мощности:

$$T_D = \frac{\int_{\tau_e}^{\tau_e} \tau p(\tau) d\tau}{\int_0^{\tau_e} p(\tau) d\tau} - \tau_a, \quad (2a)$$

где:

- τ : переменная величина дополнительной временной задержки, равная $t - t_0$;
- τ_a : время прихода первого принятого компонента многолучевого сигнала (первый пик в профиле);
- $\tau_e = t_3 - t_0$.

В дискретной форме с временным разрешением $\Delta\tau (= 1/B)$ уравнение (2a) приобретает вид

$$T_D = \frac{\sum_{i=1}^N \tau_i p(\tau_i)}{\sum_{i=1}^N p(\tau_i)} - \tau_M; \quad (2b)$$

$$\tau_i = (i - 1) \Delta\tau = (i - 1)/B \quad (i = 1, 2, \dots, N),$$

где $i = 1$ и N – индексы первого и последнего из образцов профилей задержки, лежащих выше порогового уровня соответственно, а M – индекс первого принятого компонента многолучевого сигнала (первый пик в профиле).

Величины задержек могут определяться из следующего соотношения:

$$t_i(\mu s) = 3.3r_i \quad \text{км}, \quad (3)$$

где r_i – сумма расстояний от передатчика до отражателя многолучевых сигналов и от отражателя до приемника или общее расстояние от передатчика до приемника для t_{LOS} .

2.2.3 Среднеквадратичный разброс задержек

Среднеквадратичный разброс задержек, S , определяется как корень квадратный из второго центрального момента:

$$S = \sqrt{\frac{\int_0^{\tau_e} (\tau - T_D - \tau_a)^2 p(\tau) d\tau}{\int_0^{\tau_e} p(\tau) d\tau}}. \quad (4a)$$

В дискретной форме с временным разрешением Δt уравнение (4a) приобретает вид

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\tau_i - T_D - \tau_M)^2 p(\tau_i)}{\sum_{i=1}^N p(\tau_i)}}. \quad (4b)$$

2.2.4 Окно задержки

Окно задержки, W_q , представляет собой среднюю часть профиля задержки мощности, содержащую определенный процент, q , общей мощности:

$$W_q = (t_2 - t_1), \quad (5)$$

причем границы t_1 и t_2 определяются соотношением

$$\int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = \frac{q}{100} \int_{t_0}^{t_3} p(t) dt = \frac{q}{100} P_m, \quad (6)$$

а мощность за пределами окна делится на две равные части $\left(\frac{100-q}{200}\right)P_m$.

2.2.5 Интервал задержки

Интервал задержки, I_{th} , определяется как временной интервал между моментом t_4 , когда амплитуда профиля задержки мощности в первый раз превышает заданный порог I_{th} , и моментом t_5 , когда амплитуда в последний раз падает ниже этого порога:

$$I_{th} = (t_5 - t_4). \quad (7)$$

2.2.6 Количество компонентов многолучевости


Количество компонентов многолучевости или сигналов может быть получено из профиля задержки и представлено как число пиковых уровней, амплитуда которых находится в пределах A дБ – наиболее высокого пикового уровня и превышает значение минимального уровня шума, как показано на рис. 3В.

2.2.7 Рекомендованные параметры

При анализе данных рекомендуется рассматривать окна задержки для 50%, 75% и 90% мощности, интервалы задержки для порогов на 9, 12 и 15 дБ ниже максимального значения. Следует отметить, что влияние шума и побочных сигналов в системе (от РЧ до обработки данных) может быть весьма значительным. Поэтому важно точно определить пороговый уровень шумов и/или побочных сигналов для системы и обеспечить для этого уровня необходимый запас надежности. Рекомендуется использовать запас надежности, равный 3 дБ, а для того чтобы обеспечить целостность результатов, рекомендуется минимизировать используемое в качестве критерия приемлемости отношение "пиковый уровень сигнала/уровень побочного сигнала" до, к примеру, 15 дБ (без запаса надежности в 3 дБ), если статистические данные не содержат параметров импульсной характеристики.

Порог, используемый для идентификации количества компонентов многолучевости, зависит от динамического диапазона измерительного оборудования – типичное значение на 20 дБ ниже пикового уровня профиля задержки.

РИСУНОК ЗА




Р.1407-03а

Профиль задержек мощности, иллюстрирующий следующие параметры: окно задержки, W_{90} , содержащее 90% принимаемой мощности, располагается между двумя вертикальными пунктирными линиями (t_1 и t_2), интервал задержки, I_{15} , в котором уровень сигнала превышает порог "на 15 дБ ниже пикового значения", лежит в пределах между t_4 и t_5 . Начало и конец профиля, превышающего минимальный уровень шума, обозначают t_0 и t_3 .

РИСУНОК ЗВ

Профиль задержки мощности, иллюстрирующий компоненты многолучевости выше порогового уровня



Р.1407-03б


3 Параметры направления прихода

3.1 Определение профилей мощности угла прихода

Соответствующие параметры для статистического описания угла прихода многолучевости могут быть вычислены на основе любого из трех типов профилей мощности угла прихода: мгновенного профиля мощности угла прихода; кратковременного профиля мощности угла прихода; или долговременного профиля мощности угла прихода, которые представляют собой либо усредненные по времени значения, полученные при использовании стационарного приемника, отображающего происходящие в окружающей среде перемещения, либо усредненные пространственные значения, полученные при использовании приемника, находящегося в движении.

Определения профилей мощности угла прихода приводятся как показано на рис. 4.

РИСУНОК 4
Определение профилей мощности угла прихода



Р.1407-04

Мгновенный профиль мощности угла прихода представляет собой плотность мощности импульсной характеристики в один момент в одной точке.

Кратковременный профиль мощности угла прихода получают путем пространственного усреднения мгновенных профилей мощности угла прихода по нескольким десяткам значений длины волн в пределах диапазона, в котором сохраняются одни и те же компоненты многолучевости, в целях подавления колебаний быстрого замирания.

Долговременный профиль мощности угла прихода получают путем пространственного усреднения кратковременных профилей мощности угла прихода приблизительно на одном и том же расстоянии от базовой станции (БС) в целях подавления колебаний, вызванных замиранием.

Долговременные профили мощности угла прихода с дискретным углом, нормированным по угловому разрешению антенны, определяются как долговременные профили потока мощности угла прихода, вместо постоянных профилей мощности угла прихода.

С другой стороны, долговременный профиль огибающей угла прихода представляет собой срединное значение кратковременных профилей потока мощности угла прихода приблизительно на том же расстоянии от базовой станции и характеризует форму профиля мощности угла прихода в рассматриваемой зоне.

3.2 Определения статистических параметров

Определения соответствующих параметров, предназначенных для статистического описания угла прихода многолучевости, приведены ниже.

Средний угол прихода представляет собой средневзвешенное по мощности значение измеренных направлений прихода и выражается первым моментом спектра азимутальной мощности. (Он может также называться угловым профилем мощности.)

Профиль мощности угла прихода – это угловая характеристика мощности в пределах азимута/горизонтальной плоскости.

Среднеквадратичный угловой разброс – это взвешенное по мощности стандартное изменение направления прихода, которое выражается вторым моментом углового профиля мощности. Используется для измерения среднего угла прихода.

Угловое окно – это ширина средней части профиля мощности угла прихода, содержащей четко определенную процентную долю общей мощности, выявленной в результате этого измерения профиля мощности угла прихода.

Угловой интервал (или *угловое расстояние*) – определяется как ширина импульсной характеристики (или ширина углового профиля) между двумя значениями направления прихода. Он указывает первый угол, при котором амплитуда профиля мощности угла прихода превышает данное пороговое значение, а также последний угол, при котором эта амплитуда становится ниже этого порогового значения. Используемое пороговое значение зависит от динамического диапазона измерительного оборудования – типичное значение, равное 20 дБ, ниже пикового значения профиля мощности угла прихода.

3.2.1 Общая мощность

Допустим, что принимаемая мощность в направлении θ равна $p(\theta)$.

Общая мощность, p_0 , профиля мощности угла прихода определяется как уровень мощности ниже порогового значения L_0 , отделяющего сигнал от шума, как это показано на рис. 5:

$$p_0 = \int_{\theta_0}^{\theta_3} p(\theta) d\theta, \quad (8a)$$


где:

- θ : измерено в радианах со стороны основного сигнала (который, как предполагается, является стационарным во время проведения измерений);
- $p(\theta)$: мощность профиля мощности угла прихода выше порогового уровня L_0 ; ниже L_0 , $p(\theta) = 0$;
- L_0 : уровень, незначительно (на 3 дБ, согласно рекомендации) превышающий минимальный уровень шума;
- θ_0 : угол прихода, когда $p(\theta)$ впервые превышает пороговый уровень L_0 в $\theta_{max}(-\pi, \pi)$;
- θ_3 : угол прихода, когда $p(\theta)$ в последний раз превышает пороговый уровень L_0 в $\theta_{max}(-\pi, \pi)$.

В дискретной форме уравнение (8a) приобретает следующий вид:

$$p_0 = \sum_{i=1}^N p(\theta_i), \quad (8b)$$

где $i = 1$ и N – это индексы первого и последнего образцов углового профиля мощности выше порогового уровня соответственно.



Р.1407-6

3.2.2 Средний угол прихода

Средний угол прихода, T_A , определяется первым моментом углового профиля мощности:

$$T_A = \frac{1}{P_0} \int_{\theta_0}^{\theta_3} \theta p(\theta) d\theta. \quad (9a)$$

В дискретной форме с угловым разрешением $\Delta\theta$ уравнение (9a) приобретает вид

$$T_A = \frac{\sum_{i=1}^N \theta_i p(\theta_i)}{\sum_{i=1}^N p(\theta_i)}; \quad (9b)$$

$$\theta_i = (i - 1) \Delta\theta \quad (i = 1, 2, \dots, N),$$

где $i = 1$ и N – это индексы первого и последнего образцов углового профиля мощности выше порогового уровня соответственно.

3.2.3 Среднеквадратичная угловая скорость

Среднеквадратичная угловая скорость, S_A , направления прихода определяется следующим образом:

$$S_A = \sqrt{\frac{1}{P_0} \int_{\theta_0}^{\theta_3} (\theta - T_A)^2 p(\theta) d\theta}. \quad (10a)$$

В дискретной форме с угловым разрешением $\Delta\theta$ уравнение (10a) приобретает вид

$$S_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\theta_i - T_A)^2 p(\theta_i)}{\sum_{i=1}^N p(\theta_i)}}, \quad (10b)$$

где $i = 1$ и N – это индексы первого и последнего образцов углового профиля мощности выше порогового уровня соответственно.

3.2.4 Угловое окно

Угловое окно, θ_w , – это ширина средней части углового профиля мощности, содержащая определенный процент, q , общей мощности, как показано на рис. 6:

$$\theta_w = \theta_{w2} - \theta_{w1}, \quad (11)$$


где границы θ_{w1} и θ_{w2} определяются соотношением

$$\int_{\theta_{w1}}^{\theta_{w2}} p(\theta) d\theta = \frac{q}{100} \int_{\theta_0}^{\theta_3} p(\theta) d\theta = \frac{q}{100} p_0, \quad (12)$$

а мощность за пределами окна делится на две равные части $\left(\frac{100-q}{200}\right)p_0$.

РИСУНОК 6

Угловое окно



Р.1407-06


3.2.5 Угловой интервал (угловое расстояние)

Угловой интервал, A_{th} , определяется как угловая разность между углом θ_4 , в случае когда амплитуда углового профиля мощности впервые превысила данное пороговое значение L_{th} , и углом θ_5 , когда амплитуда в последний раз падает ниже этого порога, как показано на рис. 7:

$$A_{th} = \theta_5 - \theta_4. \quad (13)$$

РИСУНОК 7

Угловой интервал



Р.1407-07

3.2.6 Интервал пространственной корреляции

В частности, для каналов с большим количеством входов и выходов (MIMO) коэффициент пространственной корреляции, d , рассчитывается как комплексная передаточная функция с угловой дисперсией от профиля угловой мощности. Коэффициент пространственной корреляции, $R(d)$, вычисляется следующим образом:


$$R(d) = \frac{\int_{\theta_0}^{\theta_3} p(\theta) \exp(-j2\pi d \sin \theta / \lambda) d\theta}{\int_{\theta_0}^{\theta_3} p(\theta) d\theta}, \quad (14)$$

где:

- d: расстояние для различных интервалов;
- λ : длина волны.

Как показано на рис. 8, интервал пространственной корреляции, d_c , определяется как расстояние первой отсечки, при котором $|R(d)|$ равно $x\% |R(d=0)|$:


$$|R(d_c)|/|R(0)| = x/100. \quad (15)$$



3.2.7 Рекомендованные параметры

Для проведения подробного анализа данных рекомендуется рассматривать угловые окна для 50%, 75% и 90% мощности, угловые интервалы для пороговых уровней на 9, 12 и 15 дБ ниже максимального значения и интервалы корреляции для 50% и 90% уровней корреляции. Кроме того, следует отметить, что влияние шума и побочных сигналов в системе (от РЧ до обработки данных) может быть весьма значительным. Поэтому важно точно определить пороговый уровень шумов и/или побочных сигналов для системы и обеспечить для этого уровня необходимый запас надежности. Рекомендуется устанавливать запас надежности, равный 3 дБ, а для того чтобы обеспечить целостность результатов, рекомендуется минимизировать используемое в качестве критерия приемлемости отношение "пиковый уровень сигнала/уровень побочного сигнала" до, например, 15 дБ (без запаса надежности в 3 дБ), что позволит ограничить число включаемых в статистические данные угловых профилей. На рис. 9 приведен пример эффекта установления магнитуды минимального отношения пикового значения к L_{th} (ΔL). Предполагается, что на этом рисунке профиль угловой мощности представляет собой распределение Лапласа (двойное экспоненциальное распределение) с угловым разбросом в 14 градусов; угловой разброс и угловой интервал рассчитывается как функции от отношения пикового значения мощности к L_{th} . На данном рисунке показано, что эти параметры претерпевают существенные изменения даже в случае использования в основном идентичных величин. Поэтому следует указать величину, используемую при статистической оценке в качестве ΔL .

РИСУНОК 9

Пример эффекта минимального отношения пикового значения мощности к L_{th} (ΔL)

P.1407-09

4 Параметры отклонений принятого сигнала

4.1 Определение отклонений принятого сигнала как функция времени и частоты

Отклонения принимаемого сигнала по времени и в частоте могут быть получены из периодического перемещения по соответствующей полосе частот в коротком интервале времени или из преобразования Фурье краткосрочных импульсных характеристик. Полученные в результате мелкомасштабные, изменяющиеся во времени частотные характеристики $H(f, t)$, изображенные на рис. 10, могут быть использованы для формирования ковариационной функции канала $R_H(f, f'; t, t')$ согласно уравнению (16), где E – математическое ожидание:

$$R_H(f, f'; t, t') = E\{H(f, t)H^*(f', t')\}. \quad (16)$$


При допущении в широком смысле стационарного некоррелированного рассеяния (WSSUS), ковариационная функция в уравнении (16) превращается в функцию разности в частоте, Δf , и разности во времени, Δt , $-R_H(\Delta f, \Delta t)$.

Степень корреляции выражается нормализованной функцией разнесенной частоты и разнесенного времени, заданной уравнением (17):

$$\rho(\Delta f, \Delta t) = \frac{R_H(\Delta f, \Delta t)}{\sqrt{E[H(f, t)]^2 E[H(f + \Delta f, t + \Delta t)]^2}}. \quad (17)$$

Параметры, связанные с ковариационной функцией в уравнении (16) и $H(f, t)$, определены в п. 4.2.

РИСУНОК 10
Мелкомасштабная функция частоты, изменяющаяся во времени



P.1407-10

4.2 Определения статистических параметров

4.2.1 Когерентная полоса пропускания или частотная корреляция

Для каналов WSSUS, которые содержат доминантный компонент многолучевости, когерентная (корреляционная) полоса пропускания может быть получена из уравнения (18а). Для профилей задержки мощности, демонстрирующих существенную структуру многолучевости, когерентная полоса пропускания может быть рассчитана при помощи преобразования Фурье, $C(f)$, для плотности мощности импульсной характеристики, $p(\tau)$, согласно уравнению (18б):

$$R_H(\Delta f) = R_H(\Delta f, \Delta t)|_{\Delta t=0}; \quad (18a)$$

$$C(f) = \int_0^{\tau_e} p(\tau) \exp(-j2\pi f\tau) d\tau \quad (18b)$$

Полоса корреляции, B_x , определяется как частота, для которой $|R_H(\Delta f)|$ или $|C(f)|$ равно $x\%$ от $R_H(\Delta f = 0)$ или $C(f = 0)$.

4.2.2 Когерентное время или временная корреляция

Для WSSUS когерентное время рассчитывается на основе временной корреляции канала согласно уравнению (19):


$$R_H(\Delta t) = R_H(\Delta \omega, \Delta t)|_{\Delta \omega=0}. \quad (19)$$

Когерентное время, T_x , определяется как временной интервал, для которого $|R_H(\Delta t)|$ равно $x\%$ от $|R_H(\Delta t = 0)|$.

4.2.3 Частота пересечений уровня и средняя продолжительность замирания

Частота пересечений уровня (LCR) и средняя продолжительность замирания (AFD) могут быть получены из отклонений мощности принимаемого сигнала на отдельно взятой частоте как функция времени или расстояния, либо из амплитуды функции частоты, переменной во времени, на отдельно взятой частоте, измеренной как функция времени или расстояния. Для заданного временного интервала LCR – это количество пересечений определенного уровня принимаемым сигналом, а AFD – продолжительность периода, в течение которого он находится ниже заданного уровня. Например, для уровня $-12,5$ дБ на рис. 11 изображены LCR и AFD, двойные стрелки обозначают время, в течение которого сигнал находится ниже уровня, а вертикальные стрелки отображают количество пересечений заданного уровня в положительном направлении.

РИСУНОК 11


Мощность принимаемого сигнала как функция времени

Р.1407-11

4.2.4 Частота пересечений уровня и средняя ширина полосы замирания

Частота пересечений уровня (LCR) и средняя ширина полосы замирания (AFBW) могут быть получены из отклонений мощности принимаемого сигнала как функция частоты, либо из амплитуды функции частоты, переменной во времени, в отдельно взятый момент времени, как показано на рис. 11, на котором ось времени заменена осью частоты. Для заданной полосы пропускания LCF – это количество пересечений определенного уровня принимаемым сигналом, а AFBW – средний частотный диапазон, который опускается ниже заданного порогового уровня. На рис. 12 изображены два параметра, рассчитанных для пороговых уровней от -15 до 0 дБ.

РИСУНОК 12

Нормализованная средняя ширина полосы замирания и частота пересечений уровня

Р.1407-12

4.2.5 Рекомендованные параметры

Ширина полосы корреляции – это полоса частот, в которой автокорреляционная функция передаточной функции находится выше заданного порога; типичные пороговые значения составляют 0,5 и 0,9. LCR рассчитывается, как правило, для числа пересечений уровня в секунду, а LCF – это количество пересечений уровня на МГц.

Приложение 2

1 Введение

В настоящем Приложении приведены некоторые результаты вычислений коэффициентов корреляции из углового профиля мощности и примеры воздействия коэффициентов корреляции на пропускную способность при большом количестве входов и выходов (MIMO).

2 Вычисление коэффициентов пространственной корреляции

Для расчета пространственной корреляции использовалось определение, приведенное в Приложении 1 в уравнении (14). В настоящем Приложении содержится краткое описание полученного результата и характера воздействия на корреляцию шага антенны.

На рис. 13 показан идеальный усеченный лапласовский спектр азимутальной мощности (PAS):

$$PAS_L(\varphi) = \sum_{k=1}^{N_c} \frac{Q_{L,k}}{\sigma_{L,k} \sqrt{2}} \exp\left[-\frac{\sqrt{2}|\varphi - \varphi_{0,k}|}{\sigma_{L,k}}\right] \left\{ \varepsilon[\varphi - (\varphi_{0,k} - \Delta\varphi_k)] - \varepsilon[\varphi - (\varphi_{0,k} + \Delta\varphi_k)] \right\}, \quad (20)$$

где $\varepsilon(\varphi)$ – это единичная ступенчатая функция и N_c – число кластеров, $\varphi_{0,k}$ – средний угол падения k -го кластера, $\sigma_{L,k}$ – угловая скорость. PAS рассчитывается по $[\varphi_0 - \Delta\varphi, \varphi_0 + \Delta\varphi]$. Допустим, что условие нормирования мощности имеет следующий вид:

$$\sum_{k=1}^{N_c} Q_{L,k} \left[1 - \exp\left(-\frac{\sqrt{2}\Delta\varphi_k}{\sigma_{L,k}}\right) \right] = 1. \quad (21)$$

Тогда коэффициент корреляции по огибающей рассчитывается по формуле

$$\rho_e(D) = |R_{XX}(D) + jR_{XY}(D)|^2, \quad (22)$$

где:


$D = 2\pi d/\lambda$;

d : шаг антенны;

λ : длина волны;

а функции перекрестной корреляции $R_{XX}(D)$ и $R_{XY}(D)$ определяются на основе вышеприведенного уравнения (15).

РИСУНОК 13
Идеальный усеченный лапласовский спектр азимутальной мощности (PAS)




Р.1407-13

Нормированный лапласовский PAS для двух кластеров. $AS = 30^\circ$, $\phi_0 \in [-90^\circ, +90^\circ]$. Кроме того, мощность кластера $+90^\circ$ составляет половину мощности кластера -90° .

На рис. 14 показана результирующая пространственная корреляция.

РИСУНОК 14
Результирующая пространственная корреляция



Р.1407-14

Коэффициент корреляции по огибающей как функция от величины нормированного интервала ($= d/\lambda$) для двух кластеров, приведенных на рис. 13

3 Воздействие коэффициентов корреляции на пропускную способность ММО

В случае рэлеевских замирающих каналов эргодическая пропускная способность ММО в отсутствие информации о каналах передатчика рассчитывается следующим образом:

$$C = \log_2 \det \left(I_{n_R} + \frac{P}{n_T \sigma^2} R_R^{1/2} H_w R_T H_w^H (R_R^{1/2})^H \right) = \log_2 \det \left(I_{n_R} + \frac{P}{n_T \sigma^2} H_w R_T H_w^H R_R^H \right), \quad (23)$$

где:

n_R и n_T : количество антенн приемника и передатчика соответственно;

P : средняя мощность принимаемого сигнала на одну антенну;

σ^2 : мощность шума на каждой приемной антенне;

I_{n_R} : единичная матрица $n_R \times n_R$;

$(\cdot)^H$ и $\det(\cdot)$: эрмитова и определяющая операция соответственно;

H_w : матрица, элементы которой представляют собой независимые идентично распределенные комплексные случайные гауссовые переменные с нулевой средней и удельной дисперсией;

$(\cdot)^{1/2}$: среднеквадратичное эрмитовое значение матрицы.

Матрицы R_R и R_T определяют значение пространственной корреляции между приемниками и передатчиками соответственно, где матрица канала H рассчитывается по формуле $H = R_R^{1/2} H_w R_T^{1/2}$, $R_R^{1/2}$ и $R_T^{1/2}$ являются позитивными определенными эрмитовыми матрицами, которые в конечном итоге считаются нормированными таким образом, что $[R_R]_{j,j}$ для $j = 1, K, n_R$ и $[R_T]_{i,i}$ для $i = 1, K, n_T$.

Если допустить, что R_R и R_T имеют полный ранг и $n_R = n_T = n$, тогда при высоком S/N (P/σ^2) приблизительная величина пропускной способности может быть рассчитана следующим образом:

$$C \approx \log_2 \det \left(\frac{P}{n_T \sigma^2} H_w H_w^H \right) + \log_2 \det(R_R) + \log_2 \det(R_T). \quad (24)$$

Если собственные значения R_R обозначить как λ_i , $i = 1, K, n$, то в этом случае $\sum_{i=1}^n \lambda_i = n$. Из среднеарифметического и среднегеометрического неравенства.

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i \leq 1. \quad (25)$$

Поскольку $\det(R_R) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$, $\log_2 \det(R_R) \leq 0$, и равен нулю только в том случае, если все собственные


значения R_R являются одинаковыми, т. е. $R_R = I_n$. Таким образом, эта корреляция определяет пропускную способность ММО, а потери в эргодической пропускной способности при высоких S/N рассчитываются по формуле $(\log_2 \det(R_R) + \log_2 \det(R_T))$, бит/с/Гц.

На рис. 15 проиллюстрировано воздействие величины пространственной корреляции на эргодическую пропускную способность канала ММО при $n_R = n_T = 2$. Предполагается, что на рисунке $R_T = I_2$. Матрица корреляции приемника выбрана в соответствии с формулой

$$R_R = \begin{bmatrix} 1 & \rho_R \\ \rho_R^* & 1 \end{bmatrix}, \quad (26)$$

где ρ_R означает пространственную корреляцию между антennами приемника.

РИСУНОК 15
Эргодическая пропускная способность при низкой и высокой корреляции приема



P.1407-15

Приложение 3

1 Введение


Разрешение компонентов многолучевости в измеряемых данных зависит от полосы пропускания сигнала, используемого при измерениях. Неразрешенные компоненты многолучевости вызывают отклонения сигналов во времени или пространстве, связанные с перемещениями передатчика или приемника, либо с изменениями условий распространения, как показано на рис. 1. Эти отклонения могут быть смоделированы при помощи функций плотности вероятности, например функций Рэлея или Райса, как указано в Рекомендации МСЭ-R Р.1057.

2 Формирование широкополосного канала

Переменная во времени импульсная характеристика может использоваться для моделирования канала в качестве линии задержки с отводами, как показано на рис. 16А, где каждый отвод имеет задержку Δt , что соответствует разрешению временной задержки многолучевости и коэффициенту отвода, который представляет колебания во времени неразрешенной группы компонентов многолучевости в данном интервале временной задержки.

РИСУНОК 16А

Примеры компонентов многолучевости, используемых для формирования канала




Р.1407-16а

Для имитации системы достаточно заменить многочисленные рассеянные трассы, которые могут существовать в реальном канале, всего несколькими компонентами многолучевости $m = n + 1$ в модели, как показано на рис. 16В. Таким образом получаем характеристику канала $h(t)$ в уравнении (27):

$$h(t) = \sum_{i=0}^n h_i \delta(t - i\Delta\tau). \quad (27)$$

РИСУНОК 16В

Модель многолучевости на основе линий задержки с отводами



Р.1407-16б

Для временных задержек, которые имеют доминирующий компонент или компонент прямой видимости (LOS), модель канала для каждой группы компонентов многолучевости задается функцией плотности вероятности Райса. Если коэффициент Райса K равен нулю, то может использоваться модель Рэлея. Обобщенная модель канала приведена в уравнении (28):

$$h(t) = \sum_{i=0}^n \left\{ \sqrt{\frac{K_i p_i}{K_i + 1}} e^{j(2\pi f_{o,i} t + \varphi_{o,i})} + \sqrt{\frac{p_i}{K_i + 1}} g_i(t) \right\} \delta(t - i\Delta\tau), \quad (28)$$

где:

- K_i : K -фактор Райса для i -го компонента, определяемый как отношение мощности доминирующего или LOS-компонента к рассеянному компоненту. При $K_i = 0$ получаем рэлеевское распределение;
 - p_i : усредненная мощность i -го компонента в $h(t)$ и равная $p_i = E[h_i(t)^2]$;
 - $f_{o,i}$: допплеровская частота доминирующего или LOS-компонента i -го компонента в $h(t)$ равна $F_{D\max,i} \cos \theta_{o,i}$, где $F_{D\max,i}$ – максимальное допплеровское смещение, а $\theta_{o,i}$ – азимутальный угол прихода;
 - $\phi_{o,i}$: начальная фаза LOS-компонента i -го компонента в $h(t)$;
 - $g_i(t)$: удельная мощность, нулевое среднее значение, комплексный сигнал, представляющий компоненты диффузного рассеяния. Для большого количества рассеянных сигналов $g_i(t)$ может обрабатываться как комплексный гауссов случайный процесс с единичной дисперсией, прошедшей через i -й допплеровский фильтр.
-